




NiceLabel Designers

クイックスタート・ガイド

v.2016.09.06



MUNAZO INC.

ムナゾ株式会社

〒658-0032神戸市東灘区向洋町中6-9

神戸ファッションマート10F

Phone 078-857-5447 Fax 078-857-5443

e-mail: munazo@munazo.jp

<http://munazo.jp>

1. システム必要条件

1.1 NiceLabel Designers

以下の PC の条件は下記の NiceLabel 商品ラインに適用します。

NiceLabel Designer Express

NiceLabel Designer Standard

NiceLabel Designer Pro

NiceLabel Print-only

NiceLabel PowerForms Desktop

NiceLabel PowerForms Runtime

NiceLabel Desktop Suite

NiceLabel Desktop Suite Runtime

- CPU: インテル又は互換性のある x86 ファミリープロセッサ
- メモリー: 256MB 又はそれ以上 RAM
- ハードドライブ: 1GB の空スペース
- オペレーティングシステム: 32 ビット又は 64 ビット Windows OS : Windows XP サービスパック 3、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows サーバー 2003、Windows サーバー 2003R2、Windows サーバー 2008、Windows サーバー 2008R2、Windows サーバー 2012、Windows サーバー 2012R2
- ディスプレー: 1024x768 又は高解像度モニター

1.2 NiceLabel Multi-user (複数ユーザー) ソフトウェア

以下の情報は下記の NiceLabel 商品ラインに適用します。

NiceLabel PowerForms Multi-user

NiceLabel Desktop Suite Multi-user

NiceLabel Desktop Suite Runtime

注記 : Multi-user 版を WAN 又はインターネット上での使用はサポートされていません。さらなる情報については NiceLabel ControlCenter 商品を参照してください。

1.3 NiceLabel Automation Easy

- CPU: インテル又は互換性のある x86 ファミリープロセッサ
- メモリー: 256MB 又はそれ以上 RAM
- ハードドライブ: 1GB の空スペース

2 Designers をインストール

2.1 Single-user (単独ユーザー) ソフトウェアをインストール

この指示書は下記 NiceLabel 商品に対してすべてのシングルユーザー（単独使用）にとって有効です。

NiceLabel Designer Express

NiceLabel Designer Standard

NiceLabel Designer Pro

NiceLabel PowerForms Desktop

NiceLabel Desktop Suite

ラベルソフトウェアをデスクトップ PC にインストールするためにはインストール用ウィザードを使って下記手順に従ってください。

1. CD ROM ドライブに NiceLabel CD を入れると、自動的にソフトインストール・デモンストレーションプログラムが立ち上がります。


注記：インストール用ウィザードが自動的に立ち上がらない場合は、DVD 上の START.EXE をダブルクリックしてください。

2. **Install NiceLabel product** をクリックしてください。用意されているすべてのソフトウェア版を表示した新しい画面が開きます。




3. インストールする NiceLabel 商品をクリックしてください。

3. **NiceLabel PowerForms Desktop** をクリックしてください。



4. 画面上の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。
5. **NiceLabel Automation Easy** をクリックしてください。



6. 画面上の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。

NiceLabel ウェブページよりダウンロードした自己解凍 exe.ファイルから NiceLabel Desktop Suite をインストールする場合は、以下の様に行なって下さい。

1. バンドルインストーラ NiceLabelDesktopSuite6.EXE を起動させてください。
2. Install PowerForms Desktop をクリックしてください。

MUNAZO INC.


ば、ラベルソフトウェアクライアントをワークステーションにインストールできます。サーバーからクライアントインストールを起動するか、又は製品の DVD から行えます。サーバー及びクライアントには同じローカルエリアネットワーク(LAN)内でアクセスできる必要があります。ソフトウェアを使おうとするドメインの中のすべてのワークステーションで見えるようなサーバー及びディスクシェアを選んでください。

警告： Multi-user 版は WAN、インターネット又は他の長距離接続などはサポートしておりません。このような場合は、NiceLabel Control Center 商品を参照してください。

2.3.2 ソフトウェアをサーバーにインストール

以下の手順に従ってラベルソフトウェアをサーバーコンピュータにインストールしてください。

1. ラベルソフトウェアをインストールしようとするサーバーにあるフォルダが完全なアクセス許可を提供する事を確認してください。
2. DVD-ROM ドライブに NiceLabel DVD を挿入してください。インストール画面が自動的に開きます。
注記： インストールウィザードが自動的に起動しない場合、製品 DVD のルートフォルダに行き、**START.EXE** ファイルをダブルクリックしてください。
3. **Install NiceLabel product** をクリックしてください。新しい画面が開き、用意されているすべてのソフトウェア版が表示されます。



4. **NiceLabel PowerForms Multi-user** をクリックしてください。

センスサーバーとして使えるコンピュータがあれば、適切なフォルダに UNC パスを入力してください。

注記： もし不安であれば、セカンダリーサーバーは無効にしておいてください。

8. ワークステーションにあるクライアントソフトウェアを自動的に利用可能な状態にするのであれば、Active Directory group ポリシーを使って MSI インストールファイルを作成してください。MSI ファイルを使えばソフトウェアの無人インストールが可能になります。次ページの“Installing the Multi-user Client in the Unattended Mode with Group Policy”を参照してください。

注記： もし不安であれば、この任意の手順はスキップしてください。

9. Next ボタンをクリックしてインストールを完了させてください。

注記： ソフトウェアを使用するドメインの中のすべてのワークステーションが見ることができるサーバーとディスクシェアを選んでください。

10. インストールが完了しましたら、**Run Workstation Installⁱ** オプションを有効にして、NiceLabel クライアントをサーバーコンピュータにインストールしてください。これは任意の手順ですので、クライアントは必要な時にインストールする事もできます。

2.3.3 クライアントを対話的にインストール


ワークステーションにラベルソフトウェアマルチユーザークライアントをインストール方法は数種類あります、

- ネットワークシェアよりクライアントをインストール。（この方法を推奨します）

この場合、すべてのワークステーションに同じバージョンの NiceLabel クライアントがインストールされている事を確認してください。このインストール方法を実行するとクライアントはライセンスによって自動的に始動します。手動での始動させる必要はありません。

サーバーからのインストールファイルを起動させてソフトウェアクライアントをインストールするためには、下記のように進めてください。

- ① Windows エクスプローラを開いてください。
- ② ネットワークにあるソフトウェアサーバーコンピュータへブラウズしてください。
- ③ サーバーにインストールされている NiceLabel ソフトウェアのフォルダにブラウズしてください。



- ④ ク

MUNAZO INC.

4. MSI ファイルを保存するフォルダを選んでください。
5. NEXT をクリックしてください。

2.3.5 Windows リモートデスクトップサービス(ターミナルサービス)及びシトリックス環境でのインストールについての注釈。


マルチユーザーの Windows ターミナルサービス又はシトリックスメタフレームへのインストールを始める前に、Windows ターミナルサービス及びシトリックスメタフレームとラベル作成ソフトの使い方の説明書(White Paper)を参照してください。White Paper は商品のサイトに用意しています。

NiceLabel Desktop Suite マルチユーザーをインストール


NiceLabel Desktop Suite マルチユーザーは NiceLabel PowerForms マルチユーザー及び NiceLabel Automation Easy がバンドルされた商品ですので、両方ともインストールする必要があります。

NiceLabel DVD より NiceLabel Desktop Suite をインストールするためには、下記を実行してください。

1. 章のはじめの指示に従って NiceLabel PowerForms Multi-user をインストールしてください。
2. NiceLabel DVD からスタートしたオートランアプリケーションに戻してください。NiceLabel DVD を入れなおせば、自動的に走ります。
注記： インストールのウィザードが自動的にスタートしない場合は、製品 DVD のフォルダに行き、ファイルの START.EXE をダブルクリックしてください。
3. **Install NiceLabel product** をクリックしてください。すべてのソフトウェア版を表示した新しい画面が開きます。



3. 画面上の指示に従ってください。
4. NiceLabel Automation Easy をクリックしてください。



5. 画面上の指示に従ってください。

2.4 コマンドラインパラメータをインストール

NiceLabel インストーラはコマンドラインパラメータによってコントロールすることができます。

注記： 示しているように、大文字使ってください。使用されているほとんどのパラメータはスラッシュ(/)で始まっています。但し、2つの例外があります、/s はサイレントインストール、/l はログイン用です。

| パラメータ | 説明 |
|---------------------------|---|
| /s | サイレントインストール。ダイアログボックスは表示されません。インストーラはバックで実行します。 |
| /l="folder_and_file_name" | 提供されているファイル名でインストール処理をロギングする。インストールを実行しているユーザーアカウントがフォルダへのアクセス権を持っていることを確かめてください。 |


3 プリンタ・ドライバのインストール

3.1 プリンタインストールウィザードを使ってプリンタドライバのインストール

1. NiceLabel DVDをDVD-ROMドライブに入れてください。主なるインストールアプリケーションは自動的にスタートします。

注記： インストールウィザードが自動的にスタートしない場合、DVDにあるSTART.EXEをダブルクリックしてください。

2. **Install NiceLabel Printer Drivers** をクリックしてください。プリンタインストールウィザードがスタートします。



3. 画面上の指示に従ってください。
4. リストからプリンタを選んでください。**Next** ボタンをクリックしてください。
5. プリンタを接続したポートを選んで、**FINISH** ボタンをクリックしてください。

注記： もし NiceLabel プリンタドライバのためのインストレーションを製品ウェブサイトからダウンロードしたのであれば、実行可能なファイルを起動して、画面上の指示に従ってください

3.2 ソフトウェアのインストール中に、プリンタドライバをインストールする

ラベル作成ソフトウェアのセットアップが終わったあとで NiceLabel プリンタドライバを引き続きインストールするのであれば、下記を実行してください。

1. Install printer driver オプションを選んでください。
2. Finish ボタンを wizard クリックしてください。
3. Printer Installation Wizard が開きます。

4 ソフトウェアを起動

ソフトウェアを使うためにはアクティベーションを実行しなければなりません。ソフトウェアはインストールされてから、テストモードで30日間使用できます。下記はソフトウェアアクティベーションの異なる方法です。

- シングルユーザーハードウェアキーアクティベーション。USBハードウェアキーを使います。
- シングルユーザーソフトウェアキーアクティベーション。25桁の数字で構成されたソフトウェアキーを使います。インターネット接続が必須です。
- マルチユーザーソフトウェアキーアクティベーション。シングルユーザーの場合と同様に行います。インターネット接続が必要です。

4.1 シングルユーザーソフトウェアのアクティベーション

上記の情報は下記の製品に該当します。

- NiceLabel Designer Express
- NiceLabel Designer Standard
- NiceLabel Designer Pro
- NiceLabel Print-only
- NiceLabel PowerForms Desktop
- NiceLabel PowerForms Runtime
- NiceLabel Desktop Suite
- NiceLabel Desktop Suite Runtime

4.1.1 ソフトウェアキーでアクティベーションを行う

ラベル作成ソフトはアクティベーションサーバー（推奨）経由で自動的に行えます。また、アクティベーションウェブサイトを通じて手動でも行えます。

アクティベーションプロセスをはじめる前に、これらの背門用語を覚えてください。

- Key Number（キー番号）：ラベル作成ソフトと一緒に提供されます。
- Registration Number（登録番号）：アクティベーションプロセス中に発生するユニークな数字です。この登録番号が入力されたソフトウェアキーを有効にします。
- Activation Code（アクティベーションコード）：アクティベーションウェブサイトで発行されます。このコードによってコンピュータ上のラベル作成ソフトを起動させます。

下記の手順に従ってシングルユーザーソフトウェアを起動してください。


1. 指示に従って NiceLabel ソフトウェアをインストールしてください。
2. NiceLabel Designer をスタートさせてください。トライアル又はデモモードで動きます。
3. **Enter license key** ボタンをクリックしてください。

MUNAZO INC.

- ① NiceLabel DVD にあるフォルダを開いてください。
Utility\USB License Key Driver\GUI installer 又はダウンロードされた ZIP ファイルを抽出してください。
- ② HASPUserSetup.exe アプリケーションを起動させて、画面の指示に従ってください。

もし GUI ユティリティで問題があるようであれば、DVD には HASP ドライバをインストールするコマンドラインユティリティがあります。

5. Next をクリックしてください。
6. ハードウェアキーが検出され、製品レベルが画面に表示されます。



7. Finish ボタンを押しますと、ソフトウェアが起動します。

注記： すべてのシングルユーザー版でハードウェアキーが使えるわけではありません。マルチユーザー版はソフトウェアキーに限ります。

4.2 マルチユーザーソフトウェアのアクティベーション

これについては、下記の商品に有効です。

- NiceLabel PowerForms Multi-user
- NiceLabel Desktop Suite Multi-user
- NiceLabel Desktop Suite Runtime
- License Packs

4.2.1 マルチユーザー版をアクティベートします。


ラベルソフトウェアのマルチユーザー版を 25 文字のソフトウェアキーでアクティベートすることができます。

アクティベーションをはじめる前に、以下の用語を覚えてください。

- **Key Number:** ラベルソフトウェアと一緒に提供される連続する 25 の文字。
- **Registration Number:** アクティベーションの処理中に発生するユニークな番号。この登録番号によって入力されるソフトウェアキーが有効になります。
- **Activation code:** アクティベーションウェブサイトが発行されます。コンピュータ上のラベルソフトウェアをアクティベーションコードが起動させます。

下記を実行してマルチユーザーソフトウェアを起動します。

1. サーバーのパートとクライアントをインストールするにはインストール手順に従ってください。
2. いずれかのワークステーションでクライアントを起動してください。トライアル又はデモ・モードで起動します。
3. **Enter License Key** ボタンをクリックしてください。



MUNAZO INC.

注記： ネットワークの場所を参照する時は UNC シンタックスを使用している事を確認してください。シンタックス \\server\share\folder を使ってください。W:\share\folder のようなマップされたドライブのシンタックスは使わないでください。

7. Next をクリックしてください。
8. ユーザーの必要な情報とキー番号を入力してください。
9. Next をクリックしてください。
10. ソフトウェアを自動的に起動する場合は、Automation activation（推奨）のリンクをクリックしてください。

Manage license

Activation Code
Enter activation code.

Please enter software activation code. You can save activation data into file by pressing button save.

Key Number
Registration Number
Activation Code

If your computer is connected to the internet, you can select the automatic activation link.

[Automatic activation](#)
[Web page activation](#)

Click this link to activate the software automatically.

Save data Cancel < Back Next > Finish

11. Next ボタンをクリックして、表示される指示に従ってアクティベーション処理を完了してください。
12. サーバーからクライアントをインストールしたのであれば、すべてのクライアントはサーバーの位置が分かるので、スタートするとライセンスを自動的に入手します。クライアントを DVD からインストールしたのであれば、最初のスタートアップで起動する必要があります。この場合、手順 2 - 5 を実行してください。
ソフトウェアをインストールしたコンピュータ上でインターネットへのアクセスがない場合、ほかのアクティベーションオプションを利用する必要があります。“インターネットアクセス無しでのアクティベーション”を参照してください。

4.2.2 NiceLabel Desktop Suite マルチユーザーの起動について

NiceLabel Desktop Suite は NiceLabel PowerForms マルチユーザーと NiceLabel Automation Easy が一緒になったもので、一つのライセンスキーで利用することができます。

NiceLabel ²

The Full Spectrum of Labeling Software

Key Number Activation

Welcome to the NiceLabel activation site. Please copy the data from your NiceLabel activation dialog box into the fields below. Then press the ACTIVATE button.

Key Number: - - - - *

Registration Number: - - - - *

Name:

Company:

Address 1:

Address 2:

Zip: City:

Country: *

E-mail: *

* - required

5. キー番号と登録番号を入力してください。要求された場合、ほかのユーザー情報も入力してください。
6. **Activate** ボタンをクリックして、アクティベーションコードを検索し、それを控えてください。
7. Manage License 画面がまだ開いているクライアントコンピュータに戻ってください。
8. アクティベーションコードを入力してください。
9. Next ボタンをクリックして、要求されるままに進んで、アクティベーション処理を完了してください。